hi-ho

インターネット 接続設定方法

弊社のインターネットサービスプロバイダーをご契約いただいているお客様は、 こちらのマニュアルにてインターネット接続の設定を行ってください。

本書では WindowsOS 11と MacOS の設定方法を記載しております。

その他 OS やデバイスをご利用のお客様はネット接続設定手順をご確認の上、 弊社から提供している接続 ID とパスワードを入力のうえ、インターネット接続 設定を行ってください。

インターネットの接続設定:Windows11をご利用の方

Windows11をご利用の方はこちらから設定してください。 ※ルーター機能のない設定となります。

1 [スタート]をクリックし、[設定]をクリックします。





画面左のメニューより[ネットワークとインターネット]を クリックし、画面が切り替わったら右メニュー内の [ダイヤルアップ]をクリックします。





4	「接続オプションを選択します」と表示されます。 「既にインターネットに接続しています」と表示 された場合は、[新しい接続をセットアップします]を クリックします	- □ × ◆
		本ヤンセル

5	ブロードバンド(PPPoE)」をクリックします。

- 🐢 インターネットへの接続	
どのような方法で接続しますか?	
プロードパンド (PPPoE)(<u>R)</u> ユーザー名とパスワードが必要な DSL またはケーブルを使って接続します	
ダイヤルアップ(D) ダイヤルアップモデムまたは SDN を使用して接続します。	
	キャン

6

各項目を入力し「接続」をクリックします。

入力内容	
ユーザー名	マイページ内"契約情報の確認・変更"の中に ある"ご契約のISP情報"の「接続ID」を入力
パスワード	マイページ内"契約情報の確認・変更"の中に ある"ご契約のISP情報"の「接続パスワード」 を入力
接続名	お好きな名前で入力。 (ここでは 「hi-ho」 としています。)

← 🏟 インターネットへの接続	- 🗆 X
インターネットサービフ	コパイダー (」マ) の(告知を)、カーキオ
129 AVE 9 LA.	
ユーザー名(<u>U</u>):	[ISP から付与されたユーザー名]
パスワード(<u>P</u>):	[ISP から付与されたパスワード]
	□ パスワードの文字を表示する(<u>S</u>)
	□ このパスワードを記憶する(<u>R</u>)
接続名(<u>N</u>):	ブロードバンド接続
このオプションによって、このコン	ューターにアクセスがあるすべての人がこの接続を使えるようになります。
🗣 🥅 他の人がこの接続を	うことを許可する(A)
<u>ISP がありません</u>	
	接続(の) キャンセル
ユーザー名(U):	xxxxxx@example.com
パスワード(P):	•••••
	□ パスワードの文字を表示する(S)
	 このパスワードを記憶する(R)
接続名(N):	hi-ho



インターネットの接続設定:Macをご利用の方

Macをご利用の方はこちらから設定してください。 ※ルーター機能のない設定となります。



その他のサービス	
Ethernet ● 未接続	>
WiMAX Mobile Router ● 未接続	>
Thunderbolt プリッジ • 未接続	>
	サービスを追加
	VPN 構成を追加 >
	仮想インターフェイスを管理
	サービスの順序を設定
	ネットワーク環境 >

4 インターフェイスをPPPoE、サービス名を設定し、作成をクリックします。

	インターフェイスを選	訳し、新しいサービス名を入力してください。
7	インターフェイス:	PPPoE
	Ethernet:	Ethernet
	サービス名:	hi-ho
1		キャンセル 作成

5 各項目を入力し「接続」をクリックします。

hi-ho	名称	wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww		入力内容
hi-ho xxxxxx@example.com	PPPoE サービス名 アカウント名 パスワードを保存	ウント名 マイページ内"契約情報の確認・変更"の中に ある"ご契約のISP情報"の「接続ID」を入力 DNS ソロキシ ソロキシ		アカウント名
•••••	パスワード	ррр	マイページ内"契約情報の確認・変更"の中に ある"ご契約のISP情報"の「接続パスワード」 を入力	パスワード
			お好きな名前で入力。 (ここでは 「hi-ho」 としています。)	新
キャンセル OK				

6

表示された画面で[TCP/IP]タブを選択し、 以下のように設定します。

入力内容	
IPv4の構成	PPPを使用
IPv6を構成	自動



[プロキシ]タブをクリックし、 以下のように設定します。

hi-ho • 未接続	自動プロキシ検出	
TCP/IP DNS	自動プロキシ構成	
WINS プロナシ	Webプロキシ (HTTP)	
РРР	保護された Web プロキシ(HTTPS)	
	SOCKS プロキシ	
	簡易ホスト名を除外	
	プロキシ設定を使用しないホストとドメイン: プロキシ設定を使用しない	
	キャンセル	ОК

8

9

7

[PPP]タブを選択して、 各項目を以下のように設定します。 設定が完了したら[OK]をクリックします。

hi-ho ● 未接続	必要なときに自動的に接続
TCP/IP	接続を維持するよう求めるメッセージを表示
DNS	メッセージの間隔 30 🗇 分
WINS	ユーザがログアウトしたときに接続を解除
プロキシ PPP	ユーザアカウントを切り替えたときに接続を解除
	PPP エコーパケットを送信
	詳細なログを作成
	キャンセル OK

右下の [OK] ボタンをクリックして 画面を閉じます。

